Настройка файла конфигурации stunnel

Для настройки передачи данных из среды wine на МДЛП необходимо сконфигурировать ПО stunnel, путем создания файла конфигурации со следующим содержанием:

pid=/var/opt/cprocsp/tmp/stunnel_cli.pid
output=/var/opt/cprocsp/tmp/stunnel_cli.log
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1
debug = 7
client = yes

[mdlp_api]
accept = 127.0.0.1:1010
connect = api.mdlp.crpt.ru:443
verify = 0

[rv]
accept = 127.0.0.1:8080
connect = 192.168.0.1:8080
verify = 0

В блоке [mdlp_api]

Указываются данные подключения согласно данных вкладки [Аптека] и [МДЛП], которые заполнены в соответствии с вашим личным кабинетом на сайте «Честного знака».

В блоке [rv]

В случае использования РВ версии 1 (АТОЛ) в поле accept 127.0.0.1:8443
В поле connect указывается IP адрес регистратора выбытия X.X.X.X:8443

В случае использования РВ версии 3 (ШтрихМ) в поле accept 127.0.0.1:8080
В поле connect указывается IP адрес регистратора выбытия X.X.X.X:8080

Для запуска конфигурации stunnel создается ярлык на рабочем столе (добавить в автозагрузку) со следующими параметрами:

sudo /opt/cprocsp/sbin/ia32/stunnel_thread /*/*/stunnel.conf

* - необходимо указать директорию с расположением конфигурационного файла.

Revision #2
Created 26 March 2024 08:08:31 by Дерябин Михаил
Updated 26 March 2024 09:23:12 by Дерябин Михаил
1 2