

# Настройка файла конфигурации stunnel

Для настройки передачи данных из среды wine на МДЛП необходимо сконфигурировать ПО stunnel, путем создания файла конфигурации со следующим содержанием:

```
pid=/var/opt/cprocsp/tmp/stunnel_cli.pid  
output=/var/opt/cprocsp/tmp/stunnel_cli.log  
socket = l:TCP_NODELAY=1  
socket = r:TCP_NODELAY=1  
debug = 7  
client = yes
```

```
[mdlp_api]  
accept = 127.0.0.1:1010  
connect = api.mdlp.crpt.ru:443  
verify = 0
```

```
[rv]  
accept = 127.0.0.1:8080  
connect = 192.168.0.1:8080  
verify = 0
```

В блоке [mdlp\_api]

Указываются данные подключения согласно данных вкладки [Аптека] и [МДЛП], которые заполнены в соответствии с вашим личным кабинетом на сайте «Честного знака».

В блоке [rv]

В случае использования РВ версии 1 (АТОЛ) в поле accept 127.0.0.1:8443  
В поле connect указывается IP адрес регистратора выбытия X.X.X.X:8443

В случае использования РВ версии 3 (ШтрихМ) в поле ассерт 127.0.0.1:8080  
В поле connect указывается IP адрес регистратора выбытия X.X.X.X:8080

Для запуска конфигурации stunnel создается ярлык на рабочем столе (добавить в автозагрузку) со следующими параметрами:

```
sudo /opt/cprocsp/sbin/ia32/stunnel_thread /*/*/stunnel.conf
```

\* - необходимо указать директорию с расположением конфигурационного файла.

---

Revision #2

Created 26 March 2024 08:08:31 by Дерябин Михаил

Updated 26 March 2024 09:23:12 by Дерябин Михаил

1 2