1.1 Настройка параметров работы с ГИС ОМС (ФПУМП, ФЕРЗЛ)

- 1.1.1 Настройка параметров работы с ГИС ОМС (ФПУМП, ФЕРЗЛ) для региона СК
- 1.1.2 Настройка параметров работы с ГИС ОМС (ФПУМП, ФЕРЗЛ) для региона КЧР

1.1.1 Настройка параметров работы с ГИС ОМС (ФПУМП, ФЕРЗЛ) для региона СК

Для настройки параметров работы с ГИС ОМС (ФПУМП, ФЕРЗЛ) в МИС КСАМУ необходимо перейти в меню «Сервис» - «Администрирование» - «Параметры работы с ГИС ОМС (ФПУМП, ФЕРЗЛ)» (рисунок 1).




Рисунок 1.

Для работы ФПУМП, необходимо заполнить логин и пароль для ФПУМП, так же надо проверить ссылки, для соответствующих сервисов, на корректность. (рисунок 2).




Рисунок 2 – Задание параметров ГИС ОМС

Адрес сервиса ФЕРЗЛ для ПД -

http://172.29.29.44/oms/services/MpiPersonInfo/24.3.3

Адрес сервиса ФЕРЗЛ для НИЛ -

http://172.29.29.44/oms/services/Nil/24.3.3

Адрес сервиса ФЕРЗЛ для НР -

http://172.29.29.44/oms/services/MpiNr/24.3.3

Адрес сервиса ФЕРЗЛ для прикрепления -

http://172.29.29.44/oms/services/AttachMo/24.3.3

Авторизационный токен для ФЕРЗЛ - получают у Нетрики (обращаются в МИАЦ)

1.1.2 Настройка параметров работы с ГИС ОМС (ФПУМП, ФЕРЗЛ) для региона КЧР

Для настройки параметров работы с ГИС ОМС (ФПУМП, ФЕРЗЛ) в МИС КСАМУ необходимо перейти в меню «Сервис» - «Администрирование» - «Параметры работы с ГИС ОМС (ФПУМП, ФЕРЗЛ)» (рисунок 1).




Рисунок 1.

Для работы ФЕРЗЛ, необходимо заполнить логин и пароль для ФПУМП, так же надо проверить ссылки, для соответствующих сервисов, на корректность (рисунок 2). Ссылки и данные, ФПУМП clientId и ФПУМП clientSecret, будут введены.




Рисунок 2 – Задание параметров ГИС ОМС

Логин и пароль ФПУМП нужно получить у МИАЦ, ввести логин и пароль в соотвествующие поля сохранить и перезайти в программу.