

Настройки ЛПУ для подключения к МДЛП «Маркировка»

Для настройки подключения нужно перейти в параметры ЛПУ по адресу [Главное меню программы] – [ЛПУ] – [Параметры]. (рисунок 1)





Рисунок 1.

В открывшемся окне необходимо перейти во вкладки [Аптека] и [МДЛП].(рисунок 2)

The image shows a screenshot of a configuration window titled 'Элемент справочника: Сервер тестовый БА'. It has tabs for 'Реквизиты ЛПУ' and 'Поиск'. The 'Наименование' field contains 'Сервер тестовый БА', and 'Наименование полное' contains 'ГБУЗ "Тестовая больница"'. Below are various service tabs, with 'Аптека' and 'МДЛП' highlighted. The 'МДЛП' tab is active, showing connection details: 'Строка подключения' (https://api.mdip.crypt.ru/), 'Идентификатор клиента (client_id)' (2cb37), 'Идентификатор субъекта обращения' (37d5a5), and 'Версия схем API' (1.38). A 'Получить' button is visible. At the bottom, there is a table for 'Места осуществления деятельности' (Locations of activity).

Идентификатор МОД	Адрес установки (код ФИАС)	Уникальный идентификатор адресного объекта (ФИАС)	Адрес	Статус	Использовать по умолчанию
00000000		00000000-0000-0000-0000-000000000000		Действует	<input type="checkbox"/>
00000000		00000000-0000-0000-0000-000000000000		Действует	<input type="checkbox"/>

Рисунок 2.

Здесь нужно заполнить поля в соответствии с вашим личным кабинетом на сайте «Честного знака».(рисунок 3)




Рисунок 3.

- Строка подключения: параметр, указывающий адрес контура, к которому осуществляется подключение. Указывается корневой хост из адресной строки браузера от ЛК МДЛП.

Обращаем внимание, что для промышленного и тестового контура хосты разные!

Так же необходимо добавить в адрес «**api.**». Адрес промышленного контура: <https://api.mdlp.crpt.ru/>

Следующие три параметра берутся из личного кабинета МДЛП, в разделе «Администрирование» необходимо нажать кнопку «Учетные системы» – далее откроются [Секретный код], [Идентификатор клиента] и [Идентификатор УС].(рисунок 4)




Рисунок 4.

Если УС нет, её надо добавить. Секретный код проявляется, при нажатии ЛКМ на звездочки в поле секретный код. [Идентификатор субъекта обращения] находится на

«домашней» странице ЛК МДЛП в поле «Регистрационный номер участника».(рисунок 5)




Рисунок 5.

Revision #5

Created 30 January 2024 11:08:54 by Дерябин Михаил

Updated 25 March 2024 05:09:47 by Дерябин Михаил